


VR-NetWorld Software

Austausch VR-NetWorld-Karte


1. VR-NetWorld Software starten




In der Rubrik „Bankverbindungen“ die Verbindung der RVB Tüßling-Unterneukirchen eG mit der VR-NetWorld-Karte (HBCI-Karte) auswählen. Mit der rechten Maustaste auf „Sicherheitsmedium wechseln“ klicken.



In diesem Menü auf „Sicherheitsmedium wechseln“ klicken.




Diesen Hinweis mit „Ja“ bestätigen.



In dieser Maske „Chipkarte“ auswählen und auf „Weiter“ klicken.


Stecken Sie die **NEUE** VR-NetWorld-Karte in den Kartenleser.



Für HBCI-Karten aus dem VR-Bereich „keine Transport-PIN“ auswählen.



Klicken Sie auf „Weiter“



Geben Sie jetzt am Chipkartenleser die **NEUE** HBCI-PIN aus dem Rubbelfeld ein. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe am Kartenleser mit „OK“.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium enthaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	672677171600055 9064	70169576 Raiff-Volksbank Tü	TCP/IP	hbc01.fiducia.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Überprüfen Sie in dieser Maske die oben angezeigte Karten-Nummer (672...) mit Ihrer Karte und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse


Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Bestätigen Sie auch hier die neu angelegte Bankverbindung mit „Weiter“.



Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse:


HBCI/FinTS-Version

Version:

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

Als Kunde einer Raiffeisen-Volksbank brauchen Sie hier nichts ändern. Bei allen anderen Banken prüfen Sie diese Angaben entweder auf der jeweiligen Internetseite oder einer beiliegenden Beschreibung.




Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?


Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung > RVBTU VRNW-Karte< bei Raiff-Volksbank Tüßl (BLZ 70169576)
* Bankverbindung synchronisieren

Ja Hilfe

Zum Ende des Einrichtungsvorganges muss die Bankverbindung noch mit dem zentralen Rechner der Rechenzentrale synchronisiert werden. Hier wird ggfs. noch mehrmals Ihre neue HBCI-PIN-Eingabe notwendig.




Klicken Sie hierbei auf „Weiter“, damit der Synchronisationsvorgang gestartet werden kann.




Geben Sie hier die **NEUE** HBCI-PIN ein.

In der nachfolgenden Maske haben Sie die Auswahl zum „Secoder 2 Verfahren“, das bei allen Überweisungs- oder Lastschriftvorgängen die Empfänger- bzw. Zahlungspflichtigendaten anzeigt.



Wollen Sie diese Daten nicht angezeigt haben, klicken Sie auf „Nein“.



Ist der Synchronisationsvorgang erfolgreich, wird dies mit grüner Schrift im Infofenster angezeigt. Bestätigen Sie hier mit „Fenster schließen“.

Falls hierbei eine rote Fehlermeldung angezeigt wird, wiederholen Sie den ganzen Vorgang oder setzen Sie sich mit unserer EBL-Hotline (Tel. 08633 895 35) in Verbindung.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	RVBTU VRNW-Karte
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	70169576 Raiff-Volksbank Tüß
Benutzerkennung	6726771716000559064
URL/IP-Adresse	hbc01.fiducia.de

< Zurück **Weiter >** Hilfe

Bestätigen Sie bitte das Ende des Einrichtungsvorganges mit „Fertig stellen“.
Der INI-Brief braucht nicht ausgedruckt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen

unsere **EBL-Hotline**
Tel. 08633 / 895-35

Täglich von 08:00 – 24:00 Uhr
(auch an Wochenenden)

gerne zur Verfügung!